



Cómo hacer el biofermento

Abono líquido natural — paso a paso

FINCA LA LOMITA

2

Vamos a llenar DOS estañones

Primero uno. A las 2 semanas, el otro. (Así siempre hay abono listo.)

1

Eche el estiércol y la melaza

En un estañón limpio de 200 litros, eche:



50 kg

de estiércol fresco de vaca

(2 baldes grandes llenos)



4 litros de melaza



4 litros de suero o leche

SI HAY


2

Eche el agua y revuelva

Agregue **agua de pozo** (NO agua de tubo con cloro) revolviendo bien con un palo.



Llene SOLO hasta el hombro del estañón. **Deje 3 dedos de aire arriba.** No lo llene hasta el tope.




3

Tape con la manguera de gas

Tape el estañón bien apretado. Haga un hueco en la tapa y meta una **manguera**. La otra punta métala en una **botella con agua**.

Esto deja salir el gas pero **no deja entrar aire**. Es la parte más importante.



HOY

Llene el estañón 1

**2 semanas**

Llene el estañón 2

**30 a 45 días**

El estañón 1 ya está listo

4**Espere y revuelva el gas**Déjelo quieto a la **sombra**, de 30 a 45 días.

Cada 2 o 3 días, mueva un poco el estañón (sin destapar) para soltar el gas.

✓ ESTÁ BIEN

Burbujea en la botella. Huele agrio (como chicha o melaza fermentada).

✗ ESTÁ MAL

Huele podrido feo (a huevo dañado). Si pasa: abrir, agregar melaza y revolver.

✓ Cuando ya está listo (30-45 días)**Ya no burbujea** y huele agrio (no podrido). Entonces:

1. Cuele el líquido con un trapo o malla (para que no tape la bomba).
2. Para aplicar, mezcle en el estañón de fumigar:

20 litros de biofermento + agua hasta llenar 200 litros

Un estañón de biofermento alcanza para mucho: rinde como 10 cargas.

3. Aplique en la mañana temprano, sobre el potrero recién comido por el ganado.

⚠ El biofermento se aplica SOLO. No lo mezcle con los otros productos (los foliares comprados van en otra pasada distinta).